

Руководство по установке программы для ЭВМ «Перенос данных из БП 3.0 в УТ 11.5»

Введение	1
Системные требования	1
Программное обеспечение	1
Аппаратное обеспечение	1
Обзор процесса установки	2
Установка и использование	2

Введение

Программа для ЭВМ «Перенос данных из 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0 в 1С:Управление торговлей 11.5» поставляется в виде внешнего файла в формате .XML. Используется в стандартной обработке конфигурации «Универсальный обмен данными в формате XML».

Системные требования

Программное обеспечение

- Подходит для конфигураций 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 и 1С:Управление торговлей 11.5.

Аппаратное обеспечение

Перенос данных из БП 3.0 в УТ 11.5: результатом является выгрузка данных из базы, функционирует в среде 1С:Предприятие 8 и для использования рекомендовано использование ресурсов со следующими характеристиками:

- Процессор: Intel Pentium/Celeron 2400 МГц и выше;
- Оперативная память: 2 Гбайт и выше (рекомендуется 4 Гбайт);
- Жесткий диск 40Гб и выше
- Прочее: устройство чтения компакт-дисков, USB-порт, SVGA-дисплей.


Обзор процесса установки



Предварительно на компьютере пользователя должна быть установлена платформа 1С:Предприятие 8 и создана или подключена информационная база 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 и 1С:Управление торговлей 11.5.

Правила подгружаются и используется в стандартной обработке конфигурации «Универсальный обмен данными в формате XML».

Установка и использование

Выгрузка и загрузка данных выполняется через стандартную обработку "Универсальный обмен данными в формате XML. В БП 3.0 открываем через " Все функции / Обработки" в УТ 11 аналогично через "Все функции / Обработки". В обработке на вкладке «Дополнительные настройки» нужно установить флаг «Автоматически удалять недопустимые символы из строк для записи XML».





★ Универсальный обмен данными в формате XML (2.1.8)

Восстановить параметры... Сохранить параметры... Режим работы (на сервере) ▾ ?

Выгрузка данных Загрузка данных **Дополнительные настройки** Удаление данных

Имя файла правил на сервере: D:\Правила обмена\Обороты БП 3.0 и УТ 11.5\БП 3.0 - УТ 11.5\... Прочитать правила обмена

Выгрузка в файл обмена Подключение и выгрузка данных в ИБ приемник

Имя файла данных на сервере: D:\Правила обмена\Обороты БП 3.0 и УТ 11.5\Выгруженные ...

Сжимать исходящий файл обмена данными

Пароль для сжатия файла обмена:

▶ Выгрузить данные

Выгружаемые данные Параметры выгрузки Комментарий

Период выгрузки: 01.01.2023 - 31.12.2023

Узлы обмена ▾

Правила выгрузки данных	Узел обмена
<input checked="" type="checkbox"/> Настройки параметров учета	
<input checked="" type="checkbox"/> Справочная информация	
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура	
<input checked="" type="checkbox"/> Информация о контрагентах	
<input checked="" type="checkbox"/> Общая информация	
<input checked="" type="checkbox"/> Предприятие	
<input checked="" type="checkbox"/> Сотрудники физические лица	
<input checked="" type="checkbox"/> Финансовый результат казначейство	
<input checked="" type="checkbox"/> Начальные остатки	

Режим отладки обработчиков выгрузки

★ Универсальный обмен данными в формате XML (2.1.8)

Восстановить параметры... Сохранить параметры... Режим работы (на сервере) ▾ ?

Выгрузка данных **Загрузка данных** Дополнительные настройки Удаление данных

▶ Загрузить данные

Имя файла для загрузки на сервере: D:\Правила обмена\Обороты БП 3.0 и УТ 11.5\Выгруженные ...

Пароль распаковки:

Безопасная загрузка данных

Имя файла правил:

Использовать транзакции

Количество элементов в транзакции:

Загружать данные в режиме обмена

Записывать в информационную базу только измененные объекты

Объекты по ссылке загружать без пометки удаления

Оптимизированная запись объектов

Записывать регистры наборами записей

Обрезать строки справа

Настройки автоматической загрузки данных:

Не использовать автоматическую загрузку при открытии

Перед автоматической загрузкой задать вопрос о выполнении операции

Использовать автоматическую загрузку данных

Информация о файле обмена

Версия правил обмена:

Теку
Нов

Пока
Возн
с сер
новос
Настр
можн
затем

1. Выгружаем из БП 3.0 блоки "Настройки параметров учета" и "Справочная информация". Далее загружаем в УТ 11.
2. В УТ 11, необходимо проверить все разделы учета и настроить их по необходимости, создаем учетную политику организации. Проверить и загрузить курсы валют, если есть валюта отличная от рублей.
3. Выгружаем из БП 3.0 блок "Начальные остатки". Нужно установить дату остатков и др. настройки при выгрузке данных, также можно выгрузить данные только по одной организации установив параметр «Организация». Далее загружаем в УТ 11.
4. В УТ 11 перепроводим документы ввода остатков в начальном заполнение. Проверяем и сводим данные остатков между БП 3.0 и УТ 11.
5. Выгружаем из БП 3.0 блок "Документы обороты", устанавливаем нужный период. Далее загружаем в УТ 11.
6. В УТ 11 перепроводим документы за нужный период через стандартную обработку «Все функции / Стандартные / Проведение документов». Исправляем ошибки в списке документов после проведения. Проверяем и сводим данные между БП 3.0 и УТ 11.
7. Закрываем месяц через «Регламентные операции по закрытия месяца», анализируем и исправляем появившиеся ошибки.