

Руководство по установке программы для ЭВМ «Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11.4, УТ 11.5»

Введение	1
Системные требования	1
Программное обеспечение	1
Аппаратное обеспечение	1
Обзор процесса установки	2
Установка и использование	2

Введение

Программа для ЭВМ «Перенос данных с 1С:Управление торговлей 10.3 в 1С:Управление торговлей 11.4 (11.5)» поставляется в виде внешнего файла в формате .XML. Используется в стандартной обработке конфигурации «Универсальный обмен данными в формате XML».

Системные требования

Программное обеспечение

- Подходит для конфигураций 1С:Управление торговлей 10.3 и 1С:Управление торговлей 11.4 (11.5).

Аппаратное обеспечение

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11.4, УТ 11.5: результатом является выгрузка данных из базы, функционирует в среде 1С:Предприятие 8 и для использования рекомендовано использование ресурсов со следующими характеристиками:

- Процессор: Intel Pentium/Celeron 2400 МГц и выше;

- Оперативная память: 2 Гбайт и выше (рекомендуется 4 Гбайт);
- Жесткий диск 40Гб и выше
- Прочее: устройство чтения компакт-дисков, USB-порт, SVGA-дисплей.

Обзор процесса установки

Предварительно на компьютере пользователя должна быть установлена платформа 1С:Предприятие 8 и создана или подключена информационная база 1С:Управление торговлей 10.3 и 1С:Управление торговлей 11.4 (11.5).

Правила подгружаются и используется в стандартной обработке конфигурации «Универсальный обмен данными в формате XML».

Установка и использование

Выгрузка и загрузка данных выполняется через стандартную обработку "Универсальный обмен данными в формате XML". В УТ 10.3 открываем через "Операции / Обработка..." в УТ 11 через "Все функции / Обработки". В обработке на вкладке «Дополнительные настройки» нужно установить флаг «Автоматически удалять недопустимые символы из строк для записи XML».





