

Руководство по установке программы для ЭВМ «Перенос данных из УПП 1.3 в БП 3.0»

Введение	1
Системные требования	1
Программное обеспечение	1
Аппаратное обеспечение	1
Обзор процесса установки	2
Установка и использование	2

Введение

Программа для ЭВМ «Перенос данных с 1С:Управление производственным предприятием 1.3 в 1С:Бухгалтерию предприятия 3.0» поставляется в виде внешнего файла в формате .XML. Используется в стандартной обработке конфигурации «Универсальный обмен данными в формате XML».

Системные требования

Программное обеспечение

- Подходит для конфигураций 1С:Управление производственным предприятием 1.3 и 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0.

Аппаратное обеспечение

Перенос данных из УПП 1.3 в БП 3.0: результатом является выгрузка данных из базы, функционирует в среде 1С:Предприятие 8 и для использования рекомендовано использование ресурсов со следующими характеристиками:

- Процессор: Intel Pentium/Celeron 2400 МГц и выше;
- Оперативная память: 2 Гбайт и выше (рекомендуется 4 Гбайт);
- Жесткий диск 40Гб и выше
- Прочее: устройство чтения компакт-дисков, USB-порт, SVGA-дисплей.


Обзор процесса установки



Предварительно на компьютере пользователя должна быть установлена платформа 1С:Предприятие 8 и создана или подключена информационная база 1С:Управление производственным предприятием 1.3 и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.

Правила подгружаются и используется в стандартной обработке конфигурации «Универсальный обмен данными в формате XML».

Установка и использование

Выгрузка и загрузка данных выполняется через стандартную обработку "Универсальный обмен данными в формате XML". В УПП 1.3 открываем через "Операции / Обработка..." в БП 3.0 через "Все функции / Обработки". В обработке на вкладке «Дополнительные настройки» нужно установить флаг «Автоматически удалять недопустимые символы из строк для записи XML».





★ Универсальный обмен данными в формате XML (2.1.8)

Восстановить параметры... Сохранить параметры... Режим работы (на сервере) ?

Выгрузка данных Загрузка данных Дополнительные настройки Удаление данных

▶ Загрузить данные

Имя файла для загрузки на сервере:

Пароль распаковки:

☐ Безопасная загрузка данных

Имя файла правил:

☐ Использовать транзакции

Количество элементов в транзакции:

☒ Загружать данные в режиме обмена

☒ Записывать в информационную базу только измененные объекты

☒ Объекты по ссылке загружать без пометки удаления

☒ Оптимизированная запись объектов

☒ Записывать регистры наборами записей

☐ Обрезать строки справа

Настройки автоматической загрузки данных:

☒ Не использовать автоматическую загрузку при открытии

☐ Перед автоматической загрузкой задать вопрос о выполнении операции

☐ Использовать автоматическую загрузку данных

Информация о файле обмена

Версия правил обмена:

1. Выгружаем из УПП 1.3 блоки "Настройки параметров учета" и "Справочная информация". Далее загружаем в БП 3.0.
2. В БП 3.0, необходимо проверить все разделы учета и настроить их по необходимости, создаем учетную политику организации. Проверить и загрузить курсы валют, если есть валюта отличная от рублей.
3. Выгружаем из УПП 1.3 блок "Начальные остатки". Нужно установить дату остатков и др. настройки при выгрузке данных, также можно выгрузить данные только по одной организации установив параметр «Организация». Далее загружаем в БП 3.0.
4. В БП 3.0 перепроводим документы ввода остатков.
5. Выгружаем из УПП 1.3 блок "Документы обороты", устанавливаем нужный период. Далее загружаем в БП 3.0.
6. В БП 3.0 нужно проверить счета учета.
7. В БП 3.0 перепроводим документы за нужный период через стандартную обработку «Все функции / Стандартные / Проведение документов». Исправляем ошибки в списке документов после проведения.
8. Закрываем месяц через «Регламентные операции по закрытия месяца», анализируем и исправляем появившиеся ошибки.